

Dotec-Audio DeeMute

ユーザーガイド

1. はじめに

Dotec-Audio DeeMute をご利用頂き誠にありがとうございます！

本 VST プラグインは下記の特徴を持つ MIDI トリガーゲートです。

- MIDI ノートを受信するとオーディオをミュートまたはゲートの制御をします。
- MIDIトラックで音を細かく刻むスタッターエフェクトが作れます。
- アタック、リリースを調整してダッキングエフェクトが作れます。

2. インストール方法

1. Windows の場合

ダウンロードしたファイルを解凍し、お使いの DAW ソフトの VST フォルダに dll ファイル、VST3 フォルダに vst3 ファイル、AAX フォルダに aaxplugin フォルダをそれぞれコピーします。

(※フォルダにつきましては、各 DAW ソフトのマニュアルを御覧ください)

なお、お使いの DAW ソフトが 64 ビット版である場合は「**64bit**」フォルダ以下のファイルを、32 ビット版である場合は「**32bit**」フォルダ以下のファイルを使用して下さい。

2. Mac の場合

ダウンロードしたファイルを解凍します。

その中の「**install.pkg**」を開き、インストーラーの指示に従ってください。

もし DAW ソフトが動作中の場合は一旦終了して再起動してください。

3. 操作パネルの説明



POWER スイッチ:

DeeMute を有効にします。オフでバイパスされます。

FLIP スイッチ:

ON でダッキング、OFF でスタッターエフェクトになります。

ATTACK:

MIDI ノートのトリガーを受信してからエフェクトがかかるまでの時間です。

LEVEL:

常になっている音量、またはダッキング時の音量を調整します。

RELEASE:

MIDI ノートが OFF になってからエフェクトが解除されるまでの時間です。

セットアップ方法:

1. エフェクトをかけたいオーディオトラックに DeeMute を挿入します。
2. DeeMute を制御するための MIDI トラックを追加します。
3. MIDI トラックの出力先を DeeMute にします。
4. 何かしらの MIDI ノートを受信すると DeeMute が作動します。

Logic の場合は AU MIDI 制御エフェクトとしてご使用ください。